

Přihlášení INFOwin pomocí windows uživatele

Nejprve je třeba uživatelům v INFOwin přidělit názvy uživatelů windows. V menu „Systémové operace – Evidence systémových souborů – Uživatelé“ vyberete uživatele, zvolíte opravit záznam a dle obrázku nastavíte jméno uživatele windows (případně pomocí tlačítka jej můžete načíst).

Aktivní	Přístupový kód	Vnitřní kód	Oprávnění	Jméno uživatele	Telefon	E-mail	Jméno u WIND
A	01	S01	S	ing. Petr Srp			petr_000
N	02	S02	S	ing. Jiří Zrzavý			
A	03	S03	K				
N	X	S04	S	Srp Petr	602361294	petr@srp.cz	petr_000
N	XX	S05	S				
	08	S08		Pokus			

Uživatelé

Přehled zápisů | Zápis podrobně | Přihlašovací údaje pro ČSSZ | Další údaje | Elektronický podpis, další parametry | TPV programy | Nastavení vzhledu

ULOŽIT + NOVÝ (F2) OPRAVIT (F3) ZRUŠIT (F4) ? Σ

Uživatelé

Přehled zápisů | Zápis podrobně | Přihlašovací údaje pro ČSSZ | Další údaje | Elektronický podpis, další parametry | TPV programy | Nastavení vzhledu | Další údaje II

Přístupový kód: 01 | Heslo: | Vnitřní kód: S01 | Aktivní: A | Při dalším přihlašování změnit heslo:

Zařazen do skupin: S | Přímý výběr skupin oprávnění

Jméno uživatele: ing. Petr Srp

Telefon: | E-mail: | Razítko: 5 ?

Zobrazovat sestavy v max. velikosti: | Podrobně sledovat činnost:

Jméno uživatele WINDOWS: petr_000 | Načíst jméno

REPORTBEHAVIOR 90 | Přidělení klientů: (mimo klientů: N01,...)

Automatická archivace při ukončení programu: | cesta ?

Upomínat úkoly: | Upomínat narozeniny: | Upomínat školení: | Zobrazovat co je nového: | Upomínat ukončení prac.poměru: | Upozornit na neuhr.pohledávky: | Upozornit na nespln. vydané obj.:

Zobrazení sestav: pomocí XFRX | Způsob posílání emailu: | Používat frontu emailů: | Toolbar editačních formulářů: | Starší vzhled aplikace: | Přílohy k emailu ve formátu excel: | Při startu importovat aktuální kurs z ČNB: | Zobrazovat stromové menu: | Uživatel může upravovat sestavy:

ULOŽIT + NOVÝ (F2) OPRAVIT (F3) ZRUŠIT (F4) ? Σ

UKONČIT

Potom na PC, které se přihlašuje k síti a kde chcete využít přihlašování pomocí windows uživatele je třeba vytvořit lokální konfigurační soubor s příslušným parametrem. Lokální konfigurační soubor je vždy v adresáři c:\MS. Je to běžný textový soubor s názvem MS.CONFIG. Co řádek to jeden parametr musí tedy obsahovat řádek s textem:

WINLOGIN:A

Soubor lze vytvořit ručně nebo pomocí menu: Systémové operace – Servis – Speciální servisní akce – Vytvoření lokálního konfiguračního souboru.

